EDU MORAES®
TRADER

MANUAL
ROBÔ EDUINDEX

FOI DESENVOLVIDO PARA OPERAR COM BASE NA LEITURA DO FLUXO DE AGRESSÕES, MEDINDO A VOLATILIDADE DO PREÇO.

v3



CONHEÇA O ROBÔ EDUINDEX

O mesmo robô que eu uso nos meus trades, agora disponível para você!

O Robô EduIndex foi desenvolvido para operar com base na leitura do fluxo de agressões, medindo a volatilidade do preço.

COMO FUNCIONA?

EM QUAIS ATIVOS POSSO OPERAR?

Está otimizado para gráficos de preço como: Renko, Pontos, Trade, Range e Ticks. Também é compatível com gráficos de Candlestick nos tempos de 30 segundos e do 1 ao 5 minutos.

POSSO USAR COMO INDICADOR?

É possível integrá-lo como indicador visual no gráfico, permitindo a identificação dos momentos de entrada, sinalizados por:

- C: quando o fluxo se torna comprador;
- V: quando o fluxo se torna vendedor.

Seguido da regra de coloração:

- Amarelo: Fluxo Comprador;
- Verde: Fluxo Vendedor.

EM QUAIS ATIVOS POSSO OPEAR?

O robô está configurado para operar no mini índice, mas pode ser utilizado também no mini dólar e em ações, desde que os parâmetros sejam devidamente ajustados.

GERENCIAMENTO DE RISCO

No que diz respeito ao gerenciamento de risco, o Robô EduIndex oferece as seguintes funcionalidades:

- Travamento de alvo (Target Lock);
- Trailing Stop dinâmico;
- Stop fixo (Hard Stop);
- Saídas parciais (Partial Exits).

PARÂMETROS

➜ VOLATILIDADE

Este parâmetro mede a volatilidade do preço dividida por um fator, de forma que, quanto menor esse fator, maior a sensibilidade. Por outro lado, quanto maior o fator, menor a sensibilidade.
Recomenda-se utilizar o valor 2 para uma configuração mais sensível e o valor 3 para uma configuração menos sensível.

➜ FILTRO TR

Este filtro utiliza o indicador **TR - Acúmulo da Agressão** com o objetivo de permitir entradas apenas a favor do saldo acumulado de agressões do dia.
Ou seja, caso o acúmulo esteja vendedor, o robô executará apenas operações de venda; da mesma forma, caso esteja comprador, serão permitidas apenas operações de compra.

➜ VOLATILIDADE

Este parâmetro mede a volatilidade do preço dividida por um fator, de forma que, quanto menor esse fator, maior a sensibilidade. Por outro lado, quanto maior o fator, menor a sensibilidade.
Recomenda-se utilizar o valor 2 para uma configuração mais sensível e o valor 3 para uma configuração menos sensível.

➜ MEDIA VOLATILIDADE

Esta média captura a volatilidade do preço e a converte em uma média móvel, permitindo a filtragem por período.
O período padrão utilizado é 8.

➜ MEDIA VOLATILIDADE FAST

Esta média captura a volatilidade do preço e a converte em uma média móvel, desconsiderando os valores inalterados em que a volatilidade foi neutra. Isso faz com que a média se mantenha mais próxima do preço.

➜ RENKO

Esse filtro faz com que o robô só entre na operação se houver uma inversão do renko. Exemplo:
Na condição de venda: Primeiro sobe, depois inverte.
Na condição de compra:
Primeiro desce, depois inverte.



PARÂMETROS

➜ QUANTIDADE POR ENTRADA

Neste campo, você deve definir a quantidade de contratos que será utilizada nas operações. Observação: é imprescindível que a mesma quantidade seja configurada também na automação.

➜ STOP OFFSET

Esse é um mecanismo de seguração para não pular suas ordens de saída.
Por padrão vem com stop off de 10. Em dias de maior volatilidade, este valor pode ser ajustado para níveis superiores, conforme a necessidade do mercado.

➜ SAÍDA PARCIAL

Este parâmetro deve ser ativado caso o usuário deseje realizar uma saída parcial da operação. É necessário definir a quantidade de contratos a ser utilizada na parcial, bem como a distância em pontos para sua execução.

➜ TRAILING STOP

Trata-se de um mecanismo de segurança altamente eficiente. Após ser ativado, é necessário calibrar o **disparo**, ou seja, definir a partir de quantos pontos o sistema deverá ser acionado. Em seguida, deve-se configurar a **distância da ordem**.
Por exemplo: ao configurar o disparo em 100 pontos, a distância da ordem deve ser **inferior**, como 90 pontos. Essa diferença garante uma margem de proteção de 10 pontos para a ordem stop. **É importante ressaltar que a distância deve sempre ser menor que o valor do disparo**, assegurando assim uma proteção adequada da operação.

➜ STOP LOSS

Esse mecanismo é usado caso queira definir um stop loss fixo.

➜ ALVO FINAL

Esse mecanismo é usado caso queira definir um ALVO fixo. É especialmente eficaz para estratégias de scalping em gráficos de curta duração, como o de 30 segundos.

➜ TICK A TICK

Este mecanismo é válido exclusivamente para a plataforma Profit Ultra, podendo ser ativado para operar em modo tick a tick.